

	T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ	DOKÜMAN KODU	DS.TL.09
		YAYIN TARİHİ	18.03.2022
		REVİZYON NO	01
	SİTOTOKSİK DÖKÜLME TEMİZLİK TALİMATI	REVİZYON TARİHİ	01.01.2024
		SAYFA NO	1 / 1

1. Dökülen miktar 10 ml ve üzeri ise dökülme kitini açınız.
2. Kontamine olan objeyi (kişi, yatak, yerler, aletler vb.) izole ediniz. Dökülme var yazısı koyunuz.
3. Kişisel koruyucu ekipmanları (bone, önlük, eldiven, maske, gözlük, galoş)tam olarak giyiniz.
4. Hastaların ve çalışanların mutlak güvenliğini sağlayınız ve alana giriş-çıkışı sınırlandırınız.
5. Eğer varsa cam kırıklarını ve diğer materyalleri plastik süpürge ve faraşla toplayınız, emici ped kullanarak sıvıların çevreye yayılmasını engellemek için üzerini kapatınız.
6. Sıvı dökülmelerde bir miktar toz dezenfektan sıvının üzerine serpiniz ve dökülen sıvıyı bir bez ile alıp sitotoksik atık etiketli atık kutusuna atınız.
7. Alanı üç kez hazırlanmış toz dezenfektan ile dıştan içe doğru (temizden kirliye doğru) temizleyiniz ve bezi sitotoksik atık kutusuna atınız.
8. Toz dezenfektan yok ise emici örtü ile üzerini kapatınız ve bezi sitotoksik atık kutusuna atınız. Daha sonra da dezenfektan ile üç kez siliniz (temizden-kirliye doğru) ve bezi sitotoksik atık kutusuna atınız.
9. Toz dökülmelerde toz ilacın üzerine bir miktar sıvı toz dezenfektan dökünüz ve süpürge-faraş yardımıyla cam kırıkları ve ilaç kalıntılarını alınız. Süpürge ve faraşı sitotoksik atık kutusuna atınız. Daha sonra üç defa toz dezenfektan ile dezenfekte ediniz. Bezi sitotoksik atık kutusuna atınız. Toz dezenfektan yok ise 8. Maddedeki işlemleri gerçekleştiriniz.
10. Tüm temizlik malzemelerini, dökülen materyalleri ve kişisel koruyucu ekipmanları sitotoksik atık kutusuna atınız.
11. Deriye maruziyette etkilenen bölgeyi, su ve sabunla derhal yıkayınız.
12. Göze maruziyette, izotonik serum fizyolojik (% 0,9 sodyum klorür) ile temizleyiniz, göz muayenesi sağlayınız.
13. Deri açılmışsa su ile yıkayınız ve varsa kanamayı kontrol altına alınız. En kısa sürede tıbbi muayene yaptırınız.
14. Dökülme üniformaya bulaşmışsa, üniformayı işaretli torbaya koyunuz ve ayrı bir ön yıkamadan sonra diğer çamaşırlarla yıkayınız.
15. Sitotoksik dökülme güvenlik kabini içinde olduyorsa ilaç hazırlama işlemini hemen durdurunuz ve döküntüyü 1. Maddeden itibaren anlatıldığı şekilde temizleyiniz. Hepa filtrelerin zarar görüp görmediğini kontrol ediniz, gerekirse temiz oda firmasını bilgilendiriniz.