



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	1 / 12

No	Yer	Ürün	Dozaj	Sıklık	Uygulama
1	Gıda ile temas eden yüzeylerin temizliği	Çok amaçlı yüzey temizleyicisi	3-5 ml/litre su	Kullanımdan hemen sonra	- Yüzeylerde bulunan kaba kirleri sıyırdıktan sonra; çok amaçlı yüzey temizleyicisi ile hazırlanmış solüsyonu kullanarak bu iş için ayrılmış bir bez yardımı ile temizlik işlemini gerçekleştiriniz, - Elin dayanabileceği ısıda su ile durulayınız, - Çamaşır suyu solüsyonu ile yüzeyin en az 5 dakika temas etmesini sağlayacak şekilde yıkama işlemini tekrarlayınız - Elin dayanabileceği ısıda su ile durulayınız, - Kurulama işlemini kendi haline bırakarak ya da temizliğine güvendiğin kuru bir bez yardımı ile yapınız, - Gerektiğinde bu alanlarda kullanılmak üzere ayrılmış bir fırça ya da bez yardımı ile krem temizleyici ya da yağ sökücü kullanarak temizlik işlemini gerçekleştiriniz
		Çamaşır suyu	20ml/litre su		
		Krem temizleyici	Direkt Kullanım	Gerektikçe	
		Yağ Sökücü			
2	Patates Soyma Makinası	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	- Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. - Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdaki uzaklaştırınız. - Makinenin alt kısmında yer alan süzgeçte birikmiş olan patates kalıntılarını çöp kutusuna döktükten sonra, süzgeci akan su altında "Elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonu" ile yıkayarak bol su yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz ve süzgeci tekrar yerine takınız, - Makinenin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz ve duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulayınız, - Makinenin iç bölmesini elin dayanabileceği sıcaklıktaki bol su yardımı ile yıkayınız, - Temizleme işlemini tamamladıktan sonra patates soyma makinasını kendi halinde kurumaya bırakınız. - Makinenin elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. - Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız.
		Çamaşır suyu	20ml/litre su	Gerektikçe	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	2 / 12

3	Evye	Krem Temizleyici	Direkt kullanım	Her Kullanım sonrası	1. Evyenin içindeki pis suyu boşaltarak kaba kirleri ortamdaki uzaklaştırınız. 2. Krem temizleyici kullanarak temizleyip, durulayınız. 3. Çamaşır suyu solüsyonu kullanarak lavabo temizleme fırçası yardımı ile çok iyi bir şekilde temizleyiniz.. 4. Yüksek sıcaklıktaki su ile durulayıp kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır suyu	1ml/litre su		
4	Gıda ile temas etmeyen yüzeylerin temizliği	Çok amaçlı yüzey temizleyicisi	3-5 ml/litre su	Kirlendikten sonra, periyodik	1. Yüzeylerde bulunan kaba kirleri sıyırdıktan sonra; çok amaçlı yüzey temizleyicisi ile hazırlanmış solüsyonu kullanarak bu iş için ayrılmış bir bez veya fırça yardımı ile temizlik işlemini gerçekleştiriniz, 2. Yüksek sıcaklıktaki bol su ile durulayınız, 3. Kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır suyu	1ml/litre su	Gerektikçe	
5	Zemin temizliği (Günlük)	Çok amaçlı yüzey temizleyicisi	3-5 ml/litre su	Kirlendikten sonra ve periyodik olarak günde en az 3 kez	1. Yüzeylerde bulunan kaba kirleri sıyırdıktan sonra; çok amaçlı yüzey temizleyicisi ile hazırlanmış solüsyonu kullanarak bu iş için ayrılmış bir bez veya fırça yardımı ile temizlik işlemini gerçekleştiriniz, 2. Çamaşır suyu solüsyonu ile yüzeyin en az 5 dakika temas etmesini sağlayacak şekilde temizleme işlemini tekrarlayınız 3. Yüksek sıcaklıktaki bol su ile durulayınız 4. Bu iş için ayrılmış bir plastik çek çek yardımı ile yüzeyde biriken fazla suyu çekiniz 5. Kendi halinde kurumaya bırakınız. 6. Lekelerin çıkmadığı bölgelerde ve yapışkan kirlerin temizlenmesinde krem temizleyici kullanınız..
		Çamaşır suyu	1ml/litre su		
		Krem Temizleyici	Direkt kullanım		



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	3/12

6	Yer ızgaraları	Çok amaçlı yüzey temizleyicisi	3-5 ml/litre su	Her gün, ve kirlendikçe	1. Izgaraları yerlerinden sökerek içlerinde bulunan kaba kirleri ortamdaki uzaklaştırınız, Çok amaçlı yüzey temizleyicisi solüsyonu kullanarak bu iş için ayrılmış bir fırça yardımı ile Izgara içlerini ve ızgaraları temizleyiniz. 2. Yüksek sıcaklıktaki bol su ile durulayınız, 3. Kendi halinde kurumaya bırakınız. 4. Temizlik işleminin ardından ızgaraları tekrar yerine takınız.
		Çamaşır suyu	1ml/litre su	Gerektikçe	
7	Çöp Kovası	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Kirlendikten sonra ve günde en az iki kez	1. Boş Çöp Kovasını patates soyma ünitesinde yer alan ızgaraların üzerinde, elde bulaşık yıkama deterjanı kullanarak bu iş için ayrılmış bir fırça yardımı ile elin dayanabileceği ısıda su kullanarak temizleyiniz, 2. Elinizin dayanabileceği ısıda bol su ile durulayınız. 3. Kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gerektikçe	
8	Kazan yıkama evyesinin Temizliği	Krem Temizleyici	Direkt kullanım	Kullanım sonrası periyodik olarak	1. Evyenin içindeki pis suyu boşaltarak kaba kirleri ortamdaki uzaklaştırınız. 2. Krem temizleyici kullanarak temizleyip, durulayınız. 3. Çamaşır suyu solüsyonu kullanılarak lavabo temizleme fırçası yardımı ile ovularak çok iyi bir şekilde temizleyiniz. 4. Yüksek sıcaklıktaki su ile durulayıp kendi haline bırakarak yapınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gerektikçe	
9	Çelik İstif Rafları	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Yüzeylerde bulunan kaba kirleri sıyırdıktan sonra; çok amaçlı yüzey temizleyicisi ile hazırlanmış solüsyonu kullanarak bu iş için ayrılmış bir bez yardımı ile temizlik işlemini gerçekleştiriniz, 2. Elin dayanabileceği ısıda su ile durulayınız, 3. Çamaşır suyu solüsyonu ile yüzeyin en az 5 dakika temas etmesini sağlayacak şekilde yıkama işlemini tekrarlayınız 4. Elin dayanabileceği ısıda su ile durulayınız, 5. Kurulama işlemini kendi haline bırakarak ya da temizliğine güvendiğiniz kuru bir bez yardımı ile yapınız, 6. Gerekğinde bu alanlarda kullanılmak üzere ayrılmış bir fırça ya da bez yardımı ile krem temizleyici ya da yağ sökücü kullanarak temizlik işlemini gerçekleştiriniz.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su		
		Krem Temizleyici	Direkt kullanım	Gerektikçe	
		Yağ sökücü	Direkt kullanım		



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	4/12

10	Derin Dondurucular	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Haftada bir kez ve kirlendikçe	1. Derin dondurucu içerisinde yer alan besin maddelerini temizliğini yapmayacağınız bir diğer derin dondurucuya aktarınız. 2. Derin dondurucunun elektrik bağlantısını kesiniz. 3. Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırınız. 4. Derin dondurucunun varsa ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. 5. Derin dondurucunun ana gövdesini ve iç bölümünü elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. Temizlik işlemine makinanın içi bölümünden başlayınız. 6. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. Gerektiğinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 7. Durulama işlemini tamamladıktan sonra Derin dondurucuyu kendi halinde kurumaya bırakınız. 8. Derin dondurucunun elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 9. 30 günde bir kez temizlik işlemini deterjan yerine çamaşır suyu kullanarak gerçekleştiriniz 10. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız. Makinaya kurulama için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kurumaya bırakınız..
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	30 günde bir kez	
11	Gıda ile temas eden sökülebilir ekipmanların temizliği	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Ait olduğu ekipmanın temizliği sırasında	1. Yüzeylerde bulunan kaba kirleri sıyırdıktan sonra; çok amaçlı yüzey temizleyicisi ile hazırlanmış solüsyonu kullanarak bu iş için ayrılmış bir bez yardımı ile temizlik işlemini gerçekleştiriniz, 1. Elin dayanabileceği ısıda su ile durulayınız, 2. Çamaşır suyu solüsyonu ile yüzeyin en az 5 dakika temas etmesini sağlayacak şekilde yıkama işlemini tekrarlayınız 3. Elin dayanabileceği ısıda su ile durulayınız, 4. Kurulama işlemini kendi haline bırakarak ya da temizliğine güvendiğin kuru bir bez yardımı ile yapınız, 5. Gerektiğinde, bu alanlarda kullanılmak üzere ayrılmış bir fırça ya da bez yardımı ile krem temizleyici kullanarak temizlik işlemini gerçekleştiriniz..
		Çamaşır Suyu	20ml/litre su	Ait olduğu ekipmanın temizliği sırasında	
		Krem Temizleyici	Direkt Kullanım	Gerektikçe	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	5/12

12	Benmari	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	- Benmarinin elektrik bağlantısını kesiniz. - Benmarinin altında yer alan su boşaltma kapağını açarak İçerisindeki suyu boşaltınız, - Üzerindeki ve içindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırınız. - Benmarinin varsa ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. <u>Ana Gövde (Benmarinin dış duvarları..)</u> - Benmarinin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış ve bu iş için ayrılmış bir bez yardımı ile temizleyiniz, - Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. - Durulama işlemini tamamladıktan sonra benmariyi kendi halinde kurumaya bırakınız. <u>İç hazne :</u> - Benmarinin iç haznesini, yüksek sıcaklıkta su ve elde bulaşık yıkama deterjanı ile hazırladığınız solüsyon ile doldurarak bu iş için ayrılmış bir bez ya da fırça yardımı ile temizleyiniz, - Temizlik işleminin sonunda deterjanlı solüsyonu benmarinin altında yer alan su boşaltma kapağını açarak boşaltınız. - Benmarinin içini bol su ile durulayınız. - Makinanın elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. - Makinaya kurulama için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kurumaya bırakınız. 15 günde bir kez temizlik işlemini tamamladıktan sonra kireç çözücü kullanarak benmari iç haznesindeki kireç tabakalarını temizleyiniz. - Durulama işlemini bol sıcak su ile gerektiğinde birkaç kez tekrarlayınız.. - Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız.
		Kireç Çözücü	500 ml/ 20 L (benmarinin toplam su hacmi)	15 günde bir kez	
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gerektikçe	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	6/12

13	Bulaşık Makinası	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz <u>Makinenin iç alanının temizliği:</u> 1. Gider vanasını söküp içindeki kirli suyu boşaltınız 2. Gider vanasını temizleyiniz. 3. Fitresini söküp temizleyiniz. 4. Gider vanasını takıp, filtreyi yerleştiriniz. 5. Makinayı çalışır konuma getirip su almasını sağlayınız, 6. Makina su aldıktan sonra $\frac{1}{2}$ su bardağı çamaşır suyunu makinenin içe dökünüz. 7. Makinayı yıkama konumuna getirip boş çalıştırınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su		<u>Makinenin dış gövdesinin temizliği:</u> 1. Makinenin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 2. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli ve bu iş için ayrılmış bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 3. Durulama işlemini tamamladıktan sonra bulaşık makinasını kendi halinde kurumaya bırakınız. 4. Makinenin elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 5. 30 günde bir kez temizlik işlemini deterjan yerine çamaşır suyu kullanarak gerçekleştiriniz



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	7/12

14	Kıyma makinası	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 2. Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdaki uzaklaştırınız. 3. Makinenin ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. Makinenin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 4. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 5. Makinenin elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 6. En az günde bir kez temizlik işlemini deterjan yerine çamaşır suyu kullanarak gerçekleştiriniz. 7. Durulama işlemini makinenin elektrik aksanına zarar vermeyecek şekilde nemli bir bez ile gerçekleştiriniz. Gerekğinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 8. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız. 9. Makinaya kurulama için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Günlük kullanım bitiminde	
15	Bıçak Dolabı	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 2. Elde bulaşık yıkama deterjanıyla hazırlanan solüsyonda nemlendirilmiş temiz bir bez yardımı ile önce içi daha sonra dışı siliniz, 3. Başka bir nemli bez yardımı ile durulayıp, kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gerektiğinde	
16	El Hijyeni	Köpük	Direkt kullanım	Gerektiğinde	1. Elin dayanabileceği sıcaklıktaki su ile ellerinizi ıslatıp, dispanserden köpük alarak parmak araları, avuç içleri, tırnakları ve bilekleri ovarak çok iyi bir şekilde temizleyiniz. 2. Elin dayanabileceği sıcaklıktaki bol su ile ellerinizi duruladıktan sonra kağıt havlu ile kurulayınız. Musluğu kapatırken ve kapıyı açarken bu kağıt havluyu kullanınız ve sonrasında hiçbir yere dokunmadan çöpe atınız.



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	8/12

17	Çelik dolap ve Çekmeceler	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Yüzeylerde bulunan kaba kirleri sıyırdıktan sonra; çok amaçlı yüzey temizleyicisi ile hazırlanmış solüsyonu kullanarak bu iş için ayrılmış bir bez yardımı ile temizlik işlemini gerçekleştiriniz, 2. Elinizin dayanabileceği ısıda bol su ile durulayınız. 3. Kurulama işlemini kendi haline bırakarak ya da temizliğine güvendiğiniz kuru bir bezle yapınız. 4. Gerektiğinde Çelik yüzey Cilası/Parlatıcısını yüzey üzerine direkt püskürtüp temiz ve kuru bir bez yardımı ile parlatma işlemini gerçekleştiriniz.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gereklikçe	
		Çelik Yüzey Cilası/ Parlatıcısı	Direkt olarak püskürtme	Gereklikçe	
18	Fırın	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Fırını kapalı konuma getiriniz, 2. İçindeki kaba kirleri sıyıırınız ve uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırınız. 3. Makinenin ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. 4. Fırının dış gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 5. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. Gerektiğinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 6. Fırının iç kısmını ise elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez ya da fırça yardımı ile temizleyiniz. 7. Pervanesine su kaçırmayacak şekilde bol sıcak su ile durulama yapınız, 8. Gerektiğinde; çok yağlı olduğunu düşündüğünüz bölgeye yağ çözücü püskürtebilir ve ardından tekrar durulama yapabilirsiniz. 9. Durulama işlemini tamamladıktan sonra kendi halinde kurumaya bırakınız. 10. Fırının elektrik aksanına su kaçırılmaya özen gösteriniz. 11. Haftada bir kez temizlik işlemini deterjan yerine çamaşır suyu kullanarak gerçekleştiriniz. 12. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız.
		Yağ çözücü	Direkt kullanım	Gereklikçe	
18	Fırın	Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Haftada bir kez	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	9/12

19	Yer ocakları	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Yer ocaklarının gaz bağlantısını kesiniz. Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırınız. 2. Yer ocaklarının ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. 3. Elde bulaşık yıkama deterjanı solusyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 4. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 5. Gerektiğinde; çok yağlı olduğunu düşündüğünüz bölgeye yağ çözücü püskürtebilir ya da krem temizleyici kullanabilirsiniz , 6. Durulama işlemini tamamladıktan sonra kuzineleri kendi halinde kurumaya bırakınız. Makinanın elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 7. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız. 8. Makinaya kurulama için herhangi bir işlem uygulamayınız, kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Yağ çözücü	Direkt kullanım	Gerektikçe	
		Krem temizleyici	Direkt Kullanım		

20	El Yıkama Evesinin Temizliği	Krem Temizleyici	Direkt kullanım	Her servis öncesi-sonrası ve gerektiğinde	1. Krem temizleyici kullanarak lavabo temizleme fırçası yardımı ile ovarak temizleyiniz, 2. Elin dayanabileceği sıcaklıktaki bol su ile durulayınız, 3. Kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gerektikçe	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	10/12

21	Yemek servis Arabası	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Benmarinin elektrik ve tüp bağlantısını kesiniz. 2. Benmarinin altında yer alan su boşaltma kapağını açarak İçerisindeki suyu boşaltınız, 3. Üzerindeki ve içindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırınız. 4. Benmarinin varsa ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. <u>Ana Gövde (Benmarinin dış duvarları..)</u> 1. Benmarinin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış ve bu iş için ayrılmış bir bez yardımı ile temizleyiniz, 2. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 3. Durulama işlemini tamamladıktan sonra benmariyi kendi halinde kurumaya bırakınız. <u>İç hazne :</u> 1. Benmarinin iç haznesini, yüksek sıcaklıkta su ve elde bulaşık yıkama deterjanı ile hazırladığınız solüsyon ile doldurarak bu iş için ayrılmış bir bez ya da fırça yardımı ile temizleyiniz, 2. Temizlik işleminin sonunda deterjanlı solüsyonu benmarinin altında yer alan su boşaltma kapağını açarak boşaltınız. 3. Benmarinin içini bol su ile durulayınız. 4. Makinanın elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 5. Makinaya kurulama için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kurumaya bırakınız. 6. 15 günde bir kez temizlik işlemini tamamladıktan sonra kireç çözücü kullanarak benmari iç haznesindeki kireç tabakalarını temizleyiniz. 7. Durulama işlemini bol sıcak su ile gerektiğinde birkaç kez tekrarlayınız.. 8. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız.
21	Yemek servis Arabası	Kireç Çözücü	500 ml/ 20 L (benmarinin toplam su hacmi)	15 günde bir kez	
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gerektiğçe	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	11/12

22	Kuşbaşı doğrama makinası	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 2. Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdaki uzaklaştırınız. 3. Makinenin ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. Makinenin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 4. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 5. Makinenin elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 6. En az günde bir kez temizlik işlemini deterjan yerine çamaşır suyu kullanarak gerçekleştiriniz. 7. Durulama işlemini makinenin elektrik aksanına zarar vermeyecek şekilde nemli bir bez ile gerçekleştiriniz. Gerektiğinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 8. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız. 9. Makinaya kurulama için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Günlük kullanım bitiminde	
23	Köfte formlama makinası	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 2. Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdaki uzaklaştırınız. 3. Makinenin ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. Makinenin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 4. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 5. Makinenin elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 6. En az günde bir kez temizlik işlemini deterjan yerine çamaşır suyu kullanarak gerçekleştiriniz. 7. Durulama işlemini makinenin elektrik aksanına zarar vermeyecek şekilde nemli bir bez ile gerçekleştiriniz. Gerektiğinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 8. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız. 9. Makinaya kurulama için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kurumaya bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Günlük kullanım bitiminde	



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

MUTFAK TEMİZLİK VE HİJYEN PLANI

DOKÜMAN KODU	OH.PL.01
YAYIN TARİHİ	01.01.2016
REVİZYON NO	00
REVİZYON TARİHİ	--
SAYFA NO	12/12

24	Endüstriyel mikser makinesi	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 2. Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdaki uzaklaştırınız. 3. Makinenin ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. Makinenin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 4. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 5. Makinenin elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 6. Durulama işlemini makinenin elektrik aksanına zarar vermeyecek şekilde nemli bir bez ile gerçekleştiriniz. Gerektiğinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 7. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız. 8. Makinaya kurulum için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kuruma bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gereklikçe	

25	Hamur yoğurma makinesi	Elde bulaşık yıkama deterjanı	3-5 ml/litre su	Her kullanımdan sonra	1. Makinenin elektrik bağlantısını kesiniz. 2. Üzerindeki kaba kirleri sıyırınız ve uygun bir şekilde ortamdaki uzaklaştırınız. 3. Makinenin ayrılabilen tüm parçalarını gövdeden çıkarınız ve çıkarttığınız parçaları, sökülebilir ekipmanların temizliği planına göre temizleyiniz. Makinenin ana gövdesini elde bulaşık yıkama deterjanı solüsyonuna batırılmış bez yardımı ile temizleyiniz. 4. Su kullanmadan, duru suda yıkanmış nemli bir bez yardımı ile durulama işlemini gerçekleştiriniz. 5. Makinenin elektrik aksanına su kaçırmamaya özen gösteriniz. 6. Durulama işlemini makinenin elektrik aksanına zarar vermeyecek şekilde nemli bir bez ile gerçekleştiriniz. Gerektiğinde bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. 7. Temizlikte kullandığınız bezi durulama işleminde kullanmayınız. 8. Makinaya kurulum için herhangi bir işlem uygulamayınız, Kendi halinde kuruma bırakınız.
		Çamaşır Suyu	1ml/litre su	Gereklikçe	